

17 bước hướng dẫn Cài đặt SQL Server 2022

I. Yêu cầu hệ thống:

Có thể cài đặt trên SQL Server 2022 phiên bản Developer các hệ điều hành windows sau:

- Windows 10 TH1 1507,
- Windows Server 2016,
- Hay các hệ điều hành mới hơn.


Trong đó, yêu cầu CPU Intel (x64) 1.4 GHz trở lên; Riêng dòng AMD phải từ Opteron, Athlon 64.

Chú ý:

- Nên cài **IIS** trước khi cài Microsoft SQL Server 2022. (Tham khảo thêm hướng dẫn cài IIS)
- Trên máy trạm, SQL Server 2022 phiên bản Developer là phù hợp.

II. Cài đặt (từ file *.ISO):

1. Mở cửa sổ **File Explorer**, duyệt đến thư mục chứa file **ISO** SQL Server 2022 (Ví dụ: *SQLServer2022-x64-ENU-Dev.iso*)
 - Phím phải chọn **Mount**, Ổ DVD ảo được kích hoạt.
 - Chọn tập tin setup.exe (Hình H1)




Hình H1

2. Trong cửa sổ **SQL Server Installation Center**.
 - Chọn **Installation** bên panel trái,

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2022


- Chuyển sang panel phải, chọn mục đầu tiên **New SQL stand-alone installation or add features to an existing installation** (xem hình H2)



Hình H2

3. Một thông báo cho bạn biết quá trình cài đặt bắt đầu.


- Giữ nguyên các tùy chọn trong cửa sổ **Edition** (Hình H3),
- Nhấn nút **Next** để tiếp tục.



Hình H3

4. Trong cửa sổ **License Terms**,

- Chọn **I accept the license terms and Privacy Statement** (Hình H4).
- Nhấn nút **Next** để tiếp tục.



Hình H4

5. Trong cửa sổ **Azure Extension for SQL Server**,

- Bỏ chọn **Azure Extension for SQL Server**.
- Nhấn nút **Next** để tiếp tục.
- Có thể chọn hay không Use Microsoft Update to check for updates

6. Trong cửa sổ **Install Rules**, nhấn nút **Next** nếu:


- Tất cả trạng thái của các mục đều “passed”
- Windows Firewall có thể [Warning](#). (Hình H5).

Result	Rule	Status
	Machine Learning Server shared feature support	Passed
	Consistency validation for SQL Server registry keys	Passed
	Computer domain controller	Passed
	Windows Firewall	Warning
	Microsoft .NET Framework 4.7.2, or newer, is required	Passed

Hình H5

7. Trong cửa sổ **Feature Selection**,

- Chọn các chức năng cơ bản hay Select All nếu muốn cài đặt Full (Hình H6).
- Nhấp **Next** để tiếp tục.




Hình H6

8. Trong cửa sổ **Instance Configuration**,

- Giữ nguyên tùy chọn tên instance mặc định là **MSSQLSERVER** (Hình H7)
- Nhấp **Next** để tiếp tục.

Lưu ý: Một số trường hợp cài SQL Server từ lần thứ hai phải thiết đặt lại field *Named Instance*.



The screenshot shows the 'Instance Configuration' window in SQL Server Setup. It has two radio buttons: 'Default instance' (selected) and 'Named instance: *'. Below the 'Named instance' radio button is a text box containing 'MSSQLSERVER'. Below that is another text box labeled 'Instance ID:' also containing 'MSSQLSERVER'. At the bottom, there is a text box labeled 'SQL Server directory:' containing the path 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER'.

Hình H7

9. Giữ nguyên tùy chọn trong cửa sổ:


- **PolyBase Configuration,**
- **Java Install Location,**
- **Server Configuration,**
- Nhấn **Next** để tiếp tục.

10. Trong cửa sổ **Database Engine Configuration**, (Hình H8)

- Chọn **Mixed Mode,**
- Nhập **password,**
- Nhấn chọn **Add Current User,**
- Nhấn **Next** để tiếp tục.

Lưu ý:


- Nên chọn **123**, sẽ đổi lại sau khi cài đặt
- Phải nhớ password để dùng login vào SQL Server với database user là **sa**,



Hình H8

11. Trong cửa sổ **Analysis Services Configuration** (Hình H9).

- Giữ nguyên tùy chọn mặc định
- Nhấn nút **Add Current User**,
- Nhấn nút **Next** để tiếp tục.



Hình H9

12. Giữ nguyên tùy chọn trong cửa sổ *Integration Services Scale Out Configuration*:

- **Master Node,**
- **Worker Node,**
- Lần lượt nhấn nút **Next** để tiếp tục.

13. Trong cửa sổ *Distributed Replay Controller*.

- Giữ nguyên tùy chọn mặc định
- Nhấn nút **Add Current User,**
- Nhấn nút **Next** để tiếp tục.


14. Giữ nguyên tùy chọn trong cửa sổ *Distributed Replay Client*

15. Trong cửa sổ *Consent to install Microsoft R Open, Consent to install Python*:

- Chọn **Accept,**
- Nhấn nút **Next** để tiếp tục.

16. Trong cửa sổ Install Ready,


- Nhấn nút **Install** để cài đặt.
- Quá trình cài đặt diễn ra như hình H10



Hình H10

17. Hoàn tất.

- Nhấn **Close** để hoàn tất quá trình cài đặt.
- Đóng cửa sổ **SQL Server Installation Center.**
- Kết thúc cài đặt.



Lưu ý: Cần cài đặt thêm giao diện *SQL Server Management Studio (SSMS)*